



Windows Live メール 2012 / 2011 のメール新規設定方法

① スタートボタン () から「すべてのプログラム」→「Windows Live メール」の順に選択します。

② 「Windows Live メール」の画面が表示されます



メニューバーの「アカウント」を選択し、「電子メール」をクリックします



「自分の電子メール アカウントを追加する」の画面で、以下のように設定します

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:
※※※@yamasemi.ne.jp
[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:
.....
 パスワードを保存する(B)

表示名:
Kawane taro

この電子メール アカウントを既定にする。
 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

電子メールアドレス	設定書2枚目、メールアドレスを入力
パスワード	設定書2枚目、メールパスワードを入力
表示名	任意の名前を入力 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に [送信者名]として相手のかたに通知されます。

「サーバー設定を構成」の画面で、以下のように設定します

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報

サーバーの種類: POP

サーバーのアドレス: pop3.yamasemi.ne.jp

ポート: 110

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

送信サーバー情報

サーバーのアドレス: smtp.yamasemi.ne.jp

ポート: ****

セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)

認証が必要(A)

次を使用して認証する:
クリア テキスト

ログオン ユーザー名:
yamasemi****

キャンセル 戻る 次へ

アカウントの種類	POPを選択
受信メールサーバー	pop3.yamasemi.ne.jpと入力
送信メールサーバー (SMTP)	smtp.yamasemi.ne.jpと入力
ログオンユーザー名	設定書2枚目、メールアドレスを入力

※最後に「認証が必要」にチェックを入れます。(入れ忘れるとメールの送信が出来ませんので注意)

電子メール アカウントが追加されました



※※※@yamasemi.ne.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(E)